



Windows メール

設定方法


1. Windows メールを起動します。
2. 画面上の「ツール」メニューから「アカウント」を選択します。




3. 「インターネットアカウント」のウィンドウが表示されますので[追加]ボタンをクリックします。



4. アカウントの種類を選択ウインドウが表示されますので、[電子メールアカウント]を選択して、[次へ]をクリックします。



5. [名前]が表示されますので、アカウントを識別するための表示名(氏名や愛称など)を自由に入力し[次へ]ボタンをクリックします。



6. [インターネット電子メールアドレス]が表示されますので、別途取得した電子メールアドレス を入力し [次へ]ボタンをクリックします。

インターネット電子メールアドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E):

例: t-chofu@microsoft.com

[Where can I find my e-mail account information?](#)

次へ(N) キャンセル

7. [電子メールサーバーのセットアップ]が表示されます。

[受信メールサーバーの種類]は“POP3”を選択します。

「受信メール(POP3またはIMAP)サーバー」と「送信メール(SMTP)サーバー名」を入力し[次へ]ボタンをクリックします。

(設定例)

- 受信メールサーバーの種類: POP3
- 受信メールサーバー: pop.mediakat.ne.jp
- 送信メールサーバー: smtp.mediakat.ne.jp

※ メールサーバ名はメール取得時の情報、もしくは「開通通知書」「PC 設定データのご案内」をご確認ください。

※ 送信サーバー認証のチェックは不要です。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

pop.mediakat.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

smtp.mediakat.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(Y)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

8. [インターネットメールログオン]が表示されます。
[ユーザ名]及び[パスワード]を入力し[次へ]ボタンを押します。
※ ユーザ名、パスワードはメール取得時の情報をご確認下さい。
※ パスワードは大小文字を区別して正確に入力して下さい。

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A):

※メールアドレスの「@(アットマーク)」より左側の文字列を入力します。

パスワード(P):

パスワードを保存する(Y/N)

次へ(N) キャンセル

9. [設定完了] の [完了]ボタンを押して設定は終了です。[完了]ボタンを押すと、これまでの設定内容に沿って電子メールのダウンロードを試みます。正しくメールの受信が出来ない(エラーが表示される等)場合は、再度設定内容をご確認ください。

設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。

今は電子メールをダウンロードしない

完了(E) キャンセル

10. 電子メールの設定が正しいかどうか確認のため、自分のメールアドレス宛にメールを送ってみましょう。
うまく受信することができたら、正しく設定できたということです。
エラー表示が出た場合は、何らかの入力ミスが考えられますので、もう一度設定をご確認ください。