


## Windows メール(サブミッションポート)

### 設定方法

1. 「ツール」メニューから「アカウント」をクリックし、変更したいメールアカウントを選んで、[プロパティ]ボタンをクリックします。



2. 「プロパティ」ウィンドウが表示されますので、[サーバー]タブを選択し、[送信メール サーバー]欄の「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れて、[設定]ボタンをクリックします。

※一部の他社プロバイダの回線をご利用の方において、『OP25B』などの迷惑メール対策などにより25番ポートが利用できない場合などでも、MediaCatのメールサーバを利用してメール送信をできるようにするための設定(例)です。

MediaCatのインターネット回線から、他社プロバイダのサブミッションポートに対応した送信メールサーバを使ってメールを送信する際のメールソフト設定については、送信サーバを管理されているプロバイダ様毎に異なりますので、それぞれのプロバイダ窓口までお問い合わせください。

The image shows a Windows-style dialog box titled "MediaCat プロパティ" (MediaCat Properties). It has several tabs: "全般" (General), "サーバー" (Server), "接続" (Connection), "セキュリティ" (Security), and "詳細設定" (Advanced Settings). The "サーバー" tab is selected. The dialog is divided into three main sections: "サーバー情報" (Server Information), "受信メールサーバー" (Incoming Mail Server), and "送信メールサーバー" (Outgoing Mail Server).  
- In "サーバー情報", "受信メールサーバーの種類(M):" is set to "POP3", "受信メール (POP3)(I):" is "pop.mediakat.ne.jp", and "送信メール (SMTP)(U):" is "smtp.mediakat.ne.jp".  
- In "受信メールサーバー", "ユーザー名(A):" is "sample", "パスワード(P):" is masked with dots, and "パスワードを保存する(W)" is checked. "セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)" is unchecked.  
- In "送信メールサーバー", the checkbox "このサーバーは認証が必要(V)" is checked and circled in red. The "設定(E)..." button is also circled in red.  
At the bottom, there are "OK", "キャンセル" (Cancel), and "適用(A)" (Apply) buttons.

3. 「送信メール サーバー」ウィンドウが表示されますので、「次のユーザ名とパスワードでログオンする」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

ユーザ名: ご自分のメールアドレスを入力します。

パスワード: 「アカウント名」に入力したメールアドレスのパスワードを入力します。

送信メール サーバー

ログオン情報

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のユーザ名とパスワードでログオンする(O)

ユーザー名(E): sample@mediacat.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

4. アカウントの種類を選択ウィンドウが表示されますので、[電子メールアカウント]を選択して、[次へ]をクリックします。

※こちらの画面が表示されない場合は、そのまま【5】の手順へお進みください。

アカウントの種類を選択

追加するアカウントの種類を選択してください。

電子メール アカウント

ニュースグループ アカウント

ディレクトリ サービス

アカウントのセットアップに必要な情報

次へ(N) キャンセル

5. 「プロパティ」ウィンドウに戻りますので、[詳細設定]タブを選択し、[送信メール(SMTP)]欄を【 587 】に変更します。最後に[OK]ボタンをクリックして画面を閉じれば設定終了です。

